

Installation et activation

Prérequis et comptabilité :

1. **Dolibarr** : Version 14.0 minimum, 22.0 maximum
2. **PHP** : 7.0 minimum, 8.4 maximum.
3. **Le module « Tiers » de Dolibarr** : Activé.
4. **Le module « Factures et avoirs »** : Activé.
5. **Le module « Fournisseurs »** : Activé.
6. **Le module « Multi-devises »** : Activé.
7. **Le module InfraSPack Plus** : Activé.
8. **Base de données** : MySQL ou MariaDB. Les requêtes du module sont compatibles avec le mode strict ONLY_FULL_GROUP_BY (MySQL 5.7.5 et supérieur).

Procédure :

Étape 1 : déposer le module

Si vous avez accès aux dossiers et fichiers de votre **Dolibarr**, dézippez l'archive du module dans le dossier custom de son arborescence. Le module zippé peut également être installé directement depuis la page **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS**, onglet **DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE**.

Étape 2 : activer le module

Menu *Accueil > Configuration > Modules/Applications*. Rechercher « Extrait Compte Client / Fournisseur » puis cliquer sur l'interrupteur d'activation.

À l'activation, le module :

- Enregistre la constante `MODULE_EXTRAITCOMPTECLIENT_VERSION` ;
- Déclare le hook sur la fiche tiers (contexte « thirdpartycard ») ;
- Déclare ses modèles de documents ;
- Crée la permission « **Génération de l'état du compte tiers** ».

Étape 3 : activer les modèles de documents

IMPORTANT : les modèles d'extrait de compte doivent être activés dans la configuration du module Tiers pour être proposés dans la fenêtre de génération.

Menu *Accueil* > *Configuration* > *Modules/Applications* > *Tiers* > *icône de configuration* > section « Modèles de documents ». Activer, selon les besoins :

- **Account_statut** : Modèle d'état du compte tiers PDF ;
- **Account_statut_csv** : Modèle d'état du compte tiers CSV ;
- **InfraSPlus_account_statut** : Modèle PDF InfraS (uniquement si le module InfraSPack Plus est activé).

Seuls les modèles activés ici sont proposés dans la fenêtre de génération. Si aucun modèle n'est activé, la liste « **Type de fichier/modèle** » de la fenêtre est vide et la génération se rabat sur le modèle PDF de base.

Étape 4 : vérifier les permissions des utilisateurs

Le module crée une seule permission :

- **Module** : Extrait Compte Client / Fournisseur
- **Libellé** : Génération de l'état du compte tiers
- **Code interne** : extraitcompteclient -> societe -> generate_account_statut

Cette permission se règle par utilisateur ou par groupe : **Menu Accueil > Utilisateurs & Groupes > fiche de l'utilisateur** ou du **groupe > onglet « Permissions »**.



Effets de la permission :

- Utilisateur AVEC la permission : le bouton « Générer l'état du compte » est visible sur la fiche tiers et la génération est possible.
- Utilisateur SANS la permission : le bouton n'est pas affiché. Si une demande de génération est malgré tout envoyée, elle est ignorée.

La permission est marquée comme « accordée par défaut » : elle est attribuée automatiquement aux administrateurs à l'activation du module et proposée par défaut aux nouveaux utilisateurs. Vérifier néanmoins les groupes existants.

Revision #4

Created 2026-09-17 12:23:04 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-18 05:02:34 UTC by Fallinah