

Installation et activation

L'installation du module est une opération technique qui doit être réalisée par un administrateur, généralement avec l'aide de votre prestataire informatique. Le module se télécharge depuis le **DoliStore** ou depuis l'espace client **CAP-REL**, puis se copie dans le répertoire des modules externes de **Dolibarr**.

Les dépendances du module doivent ensuite être installées avec l'outil **Composer**, par la commande suivante exécutée dans le dossier du module :

```
cd htdocs/custom/uptosign
composer install --no-dev
```

Attention — Si cette étape n'est pas réalisée, le module affiche un message d'erreur sur sa page de configuration.

Prérequis

Avant d'activer le module, il convient de vérifier que les extensions PHP nécessaires sont bien installées, et que le module **ECM** de **Dolibarr** est activé, puisqu'UptoSign en dépend pour le stockage des fichiers joints.

Le module vérifie également que la configuration de sécurité de **Dolibarr** est correctement en place, c'est-à-dire que le système de chiffrement des mots de passe et les clés de sécurité sont configurés ; dans le cas contraire, un avertissement est affiché et l'accès à la configuration du module est bloqué.

Extension	Usage
intl	Internationalisation et formatage
fileinfo	Détection du type MIME des fichiers
gd	Manipulation d'images
mbstring	Gestion des chaînes de caractères multi-octets

Activer le module

Pour activer le module :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur **Dolibarr** ;
2. Rendez-vous dans *Accueil > Configuration > Modules/Applications* ;
3. Recherchez « **UptoSign** » dans la liste ;
4. Cliquez sur le bouton d'activation.

Le module crée alors automatiquement les tables dont il a besoin dans la base de données.

Paramétrage initial

Après l'activation, rendez-vous dans *Accueil > Configuration > Modules > UptoSign* pour effectuer le paramétrage initial. Les étapes minimales pour démarrer sont les suivantes :

1. Configurer le serveur et les identifiants dans l'onglet **Serveur** ;
2. Définir l'utilisateur par défaut dans l'onglet **Paramètres** ;
3. Créer une configuration de document dans l'onglet **Modèles de documents**, en associant un modèle de document PDF à un type d'objet **Dolibarr**.

Mettre à jour le module

Pour mettre à jour le module vers une nouvelle version, il faut remplacer le dossier du module par la nouvelle version, relancer la commande Composer, puis se reconnecter à **Dolibarr** : les mises à jour de la base de données sont alors appliquées automatiquement.

À noter — Si un message signale une incohérence de version après une mise à jour, il suffit de désactiver puis de réactiver le module.

Revision #1

Created 2026-09-18 12:51:47 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-18 13:00:15 UTC by Fallinah