

16.3 Configuration

La page de configuration du module d'IA est accessible via Accueil > Configuration > Modules/Application > Ai > (icône engrenage) ou directement depuis le lien Configuration dans la barre d'administration. Elle comporte quatre onglets.

Onglet 1 — Paramètres

Accès : Configuration du module d'IA > Paramètres

Figure 16.2 - Onglet Paramètres — choix du fournisseur et clé API

Cet onglet permet de définir le fournisseur d'IA à utiliser et les informations de connexion associées. Service IA à utiliser — liste déroulante avec les fournisseurs disponibles :

Fournisseur	Description
ChatGPT (OpenAI)	Service d'OpenAI (GPT-4, GPT-4o, etc.)
Groq (LPU Inference)	Inférence ultra-rapide via des puces LPU
Mistral AI	Modèles Mistral (mistral-small, mistral-large, pixtral...)
DeepSeek	Modèles DeepSeek
Perplexity (Sonar)	Moteur de recherche augmenté par IA
Zhipu AI (GLM)	Fournisseur chinois GLM
Custom	URL personnalisée compatible OpenAI API
Anthropic (Claude)	Modèles Claude d'Anthropic
Google Gemini	Modèles Gemini de Google

Clé pour l'API IA — saisissez la clé API obtenue auprès du fournisseur choisi. Elle est masquée après enregistrement.

URL du point de terminaison — l'URL de l'API du fournisseur est préremplie automatiquement selon le service sélectionné (ex. <https://api.mistral.ai/v1/> pour Mistral AI). Modifiez-la uniquement pour un usage Custom.

Après avoir renseigné ces champs, cliquez sur ENREGISTRER.

Zone de test — un champ de texte en bas de page vous permet de tester immédiatement la connexion à l'API en envoyant un prompt libre.

Onglet 2 — Prompt et modèles IA personnalisés

Accès : Configuration du module d'IA > Prompt et modèles IA personnalisés

Figure 16.3 - Onglet Prompts personnalisés — pré/post-saisie et modèles par fonctionnalité

Cet onglet est divisé en deux sections.

Prompts personnalisés

Vous pouvez définir des prompts personnalisés pour chaque fonctionnalité où l'IA intervient. Par défaut, une entrée Génération de texte (Contenu de l'email) est présente. Vous pouvez en ajouter d'autres via le bouton +. Chaque prompt comprend :

Champ	Rôle
Pré-saisie	Texte injecté automatiquement avant le contenu généré (ex. formule d'appel : Bonjour [__THIRDPARTY_NAME__],)
Post-saisie	Texte injecté automatiquement après le contenu généré (ex. signature : Bien cordialement, [USER_SIGNATURE])
Liste noire de mots	Mots interdits que l'IA ne doit pas utiliser dans ses réponses
Test	Bouton permettant de tester le prompt immédiatement

Astuce — Les variables entre crochets doubles ([__THIRDPARTY_NAME__], [USER_SIGNATURE]) sont des substitutions automatiques Dolibarr. Utilisez-les pour personnaliser le contenu généré.

Modèles d'IA par fonctionnalité

Cette section permet de spécifier quel modèle utiliser pour chaque type de traitement, indépendamment du modèle par défaut. Laissez vide pour utiliser le modèle par défaut du fournisseur.

Fonctionnalité	Exemple de modèle Mistral
Texte (défaut)	mistral-small-latest
Image	pixtral-12b-latest
Vidéo	—
Audio	—

Transcription	—
Traduction	—
Analyse de documents	pixtral-12b-latest

Onglet 3 — Chat Assistant

Accès : Configuration du module d'IA > Chat Assistant

Figure 16.4 - Onglet Chat Assistant — activation de l'assistant conversationnel

Cet onglet permet d'activer l'assistant conversationnel privé intégré à Dolibarr.

Enable the chat AI assistant — activez ce toggle pour faire apparaître un assistant de chat IA accessible à vos utilisateurs depuis l'interface Dolibarr. Cet assistant est privé (accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés de votre instance).

Note — L'assistant chat utilise le même fournisseur et la même clé API que ceux configurés dans l'onglet Paramètres.

Onglet 4 — Serveur MCP

Accès : Configuration du module d'IA > Serveur MCP

Figure 16.5 - Onglet Serveur MCP — activation et configuration de l'accès externe

Figure 16.6 - Configuration complète du serveur MCP — clé API et exemple Claude Desktop

Le Model Context Protocol (MCP) est un protocole ouvert qui permet à des assistants IA externes (comme Claude Desktop d'Anthropic) d'accéder à vos données Dolibarr en lecture pour répondre à des questions métier ou effectuer des actions.

Enable MCP Server — activez ce toggle pour exposer le serveur MCP de votre instance Dolibarr.

Accès externe

Champ	Description
Service User	Utilisateur Dolibarr utilisé par le serveur MCP pour accéder aux données. Créez de préférence un utilisateur dédié (ex. « AI Bot ») avec des droits Lecture seule pour limiter les risques.

API Key	Clé d'API générée par Dolibarr. Cliquez sur GENERATE NEW KEY pour en créer une. Elle est nécessaire pour que les outils externes puissent se connecter.
Endpoint URL	URL du point d'entrée MCP, à communiquer à votre outil externe. Exemple : http://localhost:8082/ai/server/mcp_server.php

Configuration Claude Desktop

Dolibarr génère automatiquement un exemple de configuration pour Claude Desktop (claude_desktop_config.json) :

```
{
  "mcpServers": {
    "dolibarr": {
      "command": "node",
      "args": ["/path/to/mcp-bridge.js"],
      "env": {
        "DOLIBARR_URL": "http://localhost:8082/ai/server/mcp_server.php",
        "DOLIBARR_API_KEY": "YOUR_KEY_HERE"
      }
    }
  }
}
```

Copiez ce bloc dans votre fichier claude_desktop_config.json en remplaçant YOUR_KEY_HERE par la clé API générée et /path/to/mcp-bridge.js par le chemin réel du bridge MCP.

Avertissement — Sécurité — en activant le serveur MCP avec un accès externe, l'assistant IA peut lire les données de votre Dolibarr. Utilisez impérativement un utilisateur dédié avec des droits minimaux.

Rechercher

Mon tableau de bord

Configuration

Dictionnaires avancés

Outils d'administration

Utilisateurs & Groupes

Signaler un bug

Configuration du module d'IA

[Retour liste des modules](#)

Paramètres Prompt et modèles IA personnalisés Chat Assistant Serveur MCP

Paramètre	
Service IA à utiliser	Mistral AI
Clé pour l'API IA (Mistral AI)
URL du point de terminaison pour l'API IA (Mistral AI)	https://api.mistral.ai/v1/

ENREGISTRER

Test: Dedicated debug file off

Click on picto to enter a prompt or enter a message and click picto to make text transformation...

Test: Dedicated debug file off

Rechercher

Mon tableau de bord

Configuration

Dictionnaires avancés

Outils d'administration

Utilisateurs & Groupes

Signaler un bug

Configuration du module d'IA

Retour liste des modules

Paramètres Prompt et modèles IA personnalisés Chat Assistant Serveur MCP

Paramètre	
Service IA à utiliser	Mistral AI
Clé pour l'API IA (Mistral AI)
URL du point de terminaison pour l'API IA (Mistral AI)	https://api.mistral.ai/v1/

ENREGISTRER

Test: Dedicated debug file off

Click on picto to enter a prompt or enter a message and click picto to make text transformation...

Test: Dedicated debug file off

Rechercher

Mon tableau de bord

Configuration
Dictionnaires avancés

Outils d'administration

Utilisateurs & Groupes

Signaler un bug

Configuration du module d'IA [Retour liste des modules](#)

- Paramètres
- Prompt et modèles IA personnalisés**
- Chat Assistant
- Serveur MCP

Prompts personnalisés IA (fournisseur d'IA : Mistral AI) [+](#)

Génération de texte (Contenu de l'email)

Pré-saisie

Post-saisie

Liste noire de mots

Test

ENREGISTRER

Modèle d'IA par fonctionnalité (fournisseur d'IA : Mistral AI)

Paramètre

Modèle d'IA pour les fonctionnalités de texte (Défaut = mistral-small-latest)

Modèle d'IA pour les fonctionnalités d'image (Aucun)

Rechercher

Mon tableau de bord

Configuration

Dictionnaires avancés

Outils d'administration

Utilisateurs & Groupes

Signaler un bug

Configuration du module d'IA

Retour liste des modules

- Paramètres
- Prompt et modèles IA personnalisés
- Chat Assistant**
- Serveur MCP

Enable the private AI assistant.

Enable the chat AI assistant

Rechercher

Mon tableau de bord

Configuration

Dictionnaires avancés

Outils d'administration

Utilisateurs & Groupes

Signaler un bug

Configuration du module d'IA

Retour liste des modules

Paramètres Prompt et modèles IA personnalisés Chat Assistant **Serveur MCP**

Configure the Model Context Protocol (MCP) server.

Enable MCP Server

External Access (AI LLM has access to your data)

Service User ⓘ	Philippe GRAND	ENREGISTRER
Create a dedicated user (e.g., "AI Bot") with Read-Only permissions for better security.		
API Key	No API Key generated. External tools cannot access Dolibarr.	GENERATE NEW KEY
Endpoint URL	http://localhost:8082/ai/server/mcp_server.php	

Claude Desktop Configuration (claude_desktop_config.json)

```
{
  "mcpServers": {
    "dolibarr": {
      "command": "node",
      "args": ["/path/to/mcp-bridge.js"],
      "env": {
        "DOLIBARR_URL": "http://localhost:8082/ai/server/mcp_server.php",
        "DOLIBARR_API_KEY": "YOUR_KEY_HERE"
      }
    }
  }
}
```

Rechercher

Configuration du module d'IA

Retour liste des modules

Accueil Tiers Produ... Projets Comm... Factur... Banqu... Compt... GRH Docu... Agenda Tickets Outils Sites ...

24.0.0-beta Philippe

Configuration
Dictionnaires avancés

Outils d'administration

Utilisateurs & Groupes

Signaler un bug

Configure the Model Context Protocol (MCP) server.

Enable MCP Server

External Access (AI LLM has access to your data)

Service User **Philippe GRAND** **ENREGISTRER**
Create a dedicated user (e.g., "AI Bot") with Read-Only permissions for better security.

API Key No API Key generated. External tools cannot access Dolibarr. **GENERATE NEW KEY**

Endpoint URL http://localhost:8082/ai/server/mcp_server.php

Claude Desktop Configuration (claude_desktop_config.json)

```
{
  "mcpServers": {
    "dolibarr": {
      "command": "node",
      "args": ["/path/to/mcp-bridge.js"],
      "env": {
        "DOLIBARR_URL": "http://localhost:8082/ai/server/mcp_server.php",
        "DOLIBARR_API_KEY": "YOUR_KEY_HERE"
      }
    }
  }
}
```

Revision #2

Created 2026-07-06 09:43:47 UTC by InfraS

Updated 2026-07-06 11:41:40 UTC by InfraS