# 06. REMISES AUTOMATIQUES


- Remises Automatiques

# Remises Automatiques

> **Note :** Les remises automatiques sont disponibles **UNIQUEMENT** pour les **COMMANDES CLIENTS**. Cette fonctionnalité permet d'appliquer automatiquement des remises selon des règles prédéfinies.

## 1.CONFIGURATION DES REMISES AUTOMATIQUES

**Menu :** Outils > InfraS > InfraSDiscount > Paramètres (section Remises Auto)




### *NOMBRE DE COMMANDES CONCERNÉES : [Ligne 1]*

☐ Limiter aux X premières commandes validées du client

→ Permet d'offrir des remises uniquement aux nouveaux clients ou pour les fidéliser sur les premières commandes

### *QUANTITÉ DE PRODUITS GRATUITS PAR RÉFÉRENCE : [Ligne 2]*

**Règle de calcul :**

- Si quantité commandée < cette valeur
  → **Remise = Quantité commandée × Prix Unitaire**
- Si quantité commandée ≥ cette valeur
  → **Remise = Cette valeur × Prix Unitaire**

**Exemple :**

```
Quantité gratuite paramétrée : 100 unités
Commande de 50 unités à 2 € → Remise de 50 × 2 = 100 €
Commande de 250 unités à 2 € → Remise de 100 × 2 = 200 €
```

***RÉFÉRENCES CONCERNÉES : [Ligne 3]***

☐ Sélectionner les produits/services concernés

***ARTICLE PONDÉRATEUR (OPTIONNEL) : [Ligne 4]***

**Rôle du pondérateur :**

- Cet article sert de référence pour moduler les remises des autres produits
- La remise pour cet article s'applique normalement
- Pour les autres références, la quantité gratuite est ajustée :
  Quantité gratuite ajustée = Quantité gratuite paramètre - Quantité du pondérateur

**Exemple complexe :**

```
Article pondérateur : Référence A, quantité commandée : 250
Quantité gratuite paramètre : 650

Pour la Référence A :
  Quantité < 650 → Remise = 250 × PU

Pour les autres références :
  Quantité gratuite ajustée = 650 - 250 = 400
  Référence B : 10000 unités commandées à 0,50 €
  → Remise = 400 × 0,50 = 200 €
```


***TEXTE ADDITIONNEL DANS LA DESCRIPTION : [Ligne 5]***

→ Texte ajouté automatiquement dans le libellé de la remise automatique (utile pour mentions légales ou communications commerciales)

# 2.FONCTIONNEMENT DES REMISES AUTOMATIQUES

1. Un client passe une commande
2. Le module vérifie si c'est une des X premières commandes du client
3. Si oui, il analyse les lignes de commande
4. Pour chaque référence sélectionnée :
   - Le module calcule la remise selon les règles définies
   - Le module applique la pondération si un article pondérateur est défini

5. Le module ajoute automatiquement les lignes de remise à la commande
6. Le module ajoute le texte descriptif paramétré




> **IMPORTANT :** Les remises automatiques sont appliquées à la validation de la commande. Elles restent modifiables manuellement après application.