

# Remises Automatiques

**Note :** Les remises automatiques sont disponibles **UNIQUEMENT** pour les **COMMANDES CLIENTS**. Cette fonctionnalité permet d'appliquer automatiquement des remises selon des règles prédéfinies.

## 1.CONFIGURATION DES REMISES AUTOMATIQUES

**Menu :** Outils > InfraS > InfraSDiscount > Paramètres (section Remises Auto)

Paramétrage des remises globales - Paramètres

[Retour à la liste des modules](#)

Paramètres À propos Changelog

Sauvegarder / Restaurer l'ensemble des paramètres du module InfraSMultiDiscount  
(après une restauration rafraîchissez la page (F5) pour visualiser le résultat)

SAUVEGARDER

RESTAURER



PARAMÈTRES D'ACTIVATION



PARAMÈTRES DE REMISE AUTOMATIQUE (UNIQUEMENT POUR LES COMMANDES)



N°	Description	État / Valeur
<b>ATTENTION !</b> Cliquez sur le bouton <b>Modifier</b> après tout changement !		
1	Nombre de commandes client sur lesquelles appliquer la remise automatique	3
2	Quantité de produits gratuits par référence	1000
3	Liste des références sur lesquelles appliquer la remise automatique	A12a3r4 - Barre de fer - 100% en bois Article1 - Article1 - Stock: 0
4	Article dont la quantité sert de pondérateur pour les calculs de la remise automatique	Barre de fer - 100% en bois
Ajouter des informations dans la description de la remise		
5	<p>Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique. Teste de la remise automatique.</p>	

### **NOMBRE DE COMMANDES CONCERNÉES : [Ligne 1]**

Limiter aux X premières commandes validées du client

→ Permet d'offrir des remises uniquement aux nouveaux clients ou pour les fidéliser sur les premières commandes

### **QUANTITÉ DE PRODUITS GRATUITS PAR RÉFÉRENCE : [Ligne 2]**

#### **Règle de calcul :**

- o Si quantité commandée < cette valeur  
→ **Remise = Quantité commandée × Prix Unitaire**
- o Si quantité commandée ≥ cette valeur  
→ **Remise = Cette valeur × Prix Unitaire**

#### **Exemple :**

Quantité gratuite paramétrée : 100 unités

Commande de 50 unités à 2 € → Remise de  $50 \times 2 = 100$  €

Commande de 250 unités à 2 € → Remise de  $100 \times 2 = 200$  €

### **RÉFÉRENCES CONCERNÉES : [Ligne 3]**

Sélectionner les produits/services concernés

### **ARTICLE PONDÉRATEUR (OPTIONNEL) : [Ligne 4]**

#### **Rôle du pondérateur :**

- Cet article sert de référence pour moduler les remises des autres produits
- La remise pour cet article s'applique normalement
- Pour les autres références, la quantité gratuite est ajustée :  
Quantité gratuite ajustée = Quantité gratuite paramètre - Quantité du pondérateur

#### **Exemple complexe :**

Article pondérateur : Référence A, quantité commandée : 250

Quantité gratuite paramètre : 650

Pour la Référence A :

Quantité < 650 → Remise =  $250 \times \text{PU}$

Pour les autres références :

Quantité gratuite ajustée =  $650 - 250 = 400$

Référence B : 10000 unités commandées à 0,50 €

→ Remise =  $400 \times 0,50 = 200$  €

### **TEXTE ADDITIONNEL DANS LA DESCRIPTION : [Ligne 5]**

→ Texte ajouté automatiquement dans le libellé de la remise automatique (utile pour mentions légales ou communications commerciales)

## **2.FONCTIONNEMENT DES REMISES AUTOMATIQUES**

1. Un client passe une commande
2. Le module vérifie si c'est une des X premières commandes du client
3. Si oui, il analyse les lignes de commande
4. Pour chaque référence sélectionnée :
  - Le module calcule la remise selon les règles définies
  - Le module applique la pondération si un article pondérateur est défini

