

# 03. CONFIGURATION GÉNÉRALE

- [Configuration Générale](#)

# Configuration Générale

Après activation, le module ajoute un menu dans : *Outils* → *InfraS* → *InfraSPackPlus*

## 1. PERMISSIONS DISPONIBLES

Le module propose différents niveaux de droits pour les utilisateurs non-administrateurs :

Permission	Par défaut	Description
Accès au menu InfraS	OUI	Afficher le menu dans l'interface
Paramètres PDF Dolibarr	NON	Modifier les paramètres généraux PDF
Paramètres spécifiques InfraS	NON	Configurer les options InfraS
Gestion des images	NON	Télécharger/gérer logos et images
Gestion des adresses	NON	Créer/modifier les adresses multiples
Attributs supplémentaires	NON	Configurer les attributs sur documents
Mentions complémentaires	NON	Créer/modifier les mentions
Notes publiques	NON	Créer/modifier les notes publiques
Dictionnaires	NON	Accéder aux dictionnaires du module
Génération de documents	NON	Paramètres de génération
Sauvegarde/Restauration	NON	Sauvegarder/restaurer les paramètres
Options avant génération	OUI	Accéder aux options sur la fiche
CGV/CGA/CGI	OUI	Choisir les CGV avant génération

## 2. CONFIGURATION DES DROITS

Pour configurer les permissions :

1. Accédez à **Configuration → Utilisateurs & Groupes**
2. Sélectionnez un utilisateur
3. Cliquez sur l'onglet "**Permissions**"
4. Localisez la section "**InfraSPackPlus**"
5. Cochez les permissions souhaitées
6. Enregistrez les modifications

## 3.SAUEGARDE ET RESTAURATION DES PARAMÈTRES

Le module offre un système complet de sauvegarde et de restauration pour protéger vos configurations.

### *Sauvegarde Automatique*

#### **Lors de la désactivation du module :**

- Tous les paramètres spécifiques sont automatiquement sauvegardés
- Une copie de sécurité est créée dans le répertoire d'administration
- Les fichiers sont horodatés pour une meilleure traçabilité

#### **Lors de la réactivation du module :**

- Les paramètres sauvegardés sont automatiquement restaurés
- Aucune perte de configuration
- Traçabilité complète des opérations

### *Sauvegarde Manuelle*

**Disponible dans chaque onglet de configuration :**

Action	Description
Télécharger la sauvegarde	Crée un fichier de sauvegarde téléchargeable sur votre ordinateur
Restaurer	Importe un fichier de sauvegarde précédent

## 4.COPIE ENTRE ENTITÉS (Multi-Société)

**Pour les installations multi-entités :**

1. **Sélectionnez l'entité cible**  
Changez d'entité via le sélecteur en haut à droite
2. **Accédez à la configuration *InfraSPackPlus***  
Menu *Outils* → *InfraS* → *InfraSPackPlus*

### 3. **Utilisez la fonction "Copier depuis une autre entité"**

Bouton disponible dans chaque onglet de configuration

### 4. **Sélectionnez l'entité source**

Choisissez l'entité dont vous voulez copier les paramètres

### 5. **Validez la copie**

Confirmez l'opération, les paramètres seront copiés

## 5. BONNES PRATIQUES

- **Sauvegardez régulièrement** vos paramètres, surtout avant des modifications importantes
- **Conservez plusieurs versions** de vos sauvegardes pour pouvoir revenir en arrière
- **Documentez vos configurations** pour faciliter la maintenance
- **Testez les restaurations** sur une entité de test avant d'utiliser l'entité de production
- **Nommez vos fichiers de sauvegarde** de manière explicite (date, entité, version)