Gestion des Permissions

Le module propose **6 permissions distinctes** pour une gestion fine des droits d'accès et de modification. Chaque permission peut être attribuée individuellement aux utilisateurs ou groupes.

Permission	Code	Description
Afficher le menu secondaire vers les paramètres du module	**paramMenu**	Permet aux utilisateurs non administrateurs d'accéder au menu de configuration du module. Essentiel pour déléguer la gestion du module sans donner les droits administrateur complets.
Modifier les paramètres Dolibarr	**paramDolibarr**	Permet de modifier les paramètres natifs de Dolibarr via le module (gestion des projets, commentaires, tâches, etc.). Cette permission contrôle l'accès à l'onglet "Paramètres Dolibarr".
Modifier les paramètres principaux du module	**paramSetup**	Permet de configurer les paramètres spécifiques à InfraSProject (préfixes, catégories, entrepôts, taux de marque, etc.). Cette permission contrôle l'accès à l'onglet "Paramètres généraux".
Sauvegarder / Restaurer les paramètres du module	**paramBkpRest**	Permet d'effectuer des sauvegardes et restaurations de configuration. Cette permission est critique car elle permet de modifier massivement les paramètres via l'import d'un fichier de sauvegarde.
Lire les consommations sur les projets	**readproject**	Permet de visualiser les consommations de stock liées aux projets. L'utilisateur peut consulter l'onglet "Consommations de Stock" mais ne peut pas ajouter ou modifier de consommations.
Créer des consommations sur les projets	**writeproject**	Permet d'ajouter, modifier et supprimer des consommations de stock. Cette permission inclut automatiquement la permission de lecture. C'est la permission opérationnelle principale pour la gestion quotidienne des consommations.

⚙ Configuration des permissions :

Chemin : *Accueil → Configuration → Utilisateurs & Groupes → Sélectionner un utilisateur → Onglet "Permissions" → Rechercher "InfraSProject"*

☑ Cochez les permissions souhaitées pour chaque utilisateur selon son rôle dans l'entreprise.

Revision #2
Created 2026-02-11 13:06:16 UTC by Fallinah
Updated 2026-02-13 07:37:43 UTC by Fallinah