

# Permissions

Menu : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow*

## 1.CHANGELOG

**Description** : Affiche l'historique complet des modifications du module

**Contenu** : Versions, dates, corrections de bugs, nouvelles fonctionnalités

**Accès** : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Changelog / Support*

## 2.PARAMÈTRES

**Description** : Configuration spécifique du module ***InfraSWorkflow***

**Contenu** : Activation/désactivation des fonctionnalités, gestion des comptes, contrôles, etc.

**Accès** : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Paramètres*

## 3.ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

**Description** : Gestion centralisée de tous les attributs supplémentaires (extrafields)

**Contenu** : Création, modification, clonage, suppression des attributs par module

**Accès** : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Attributs Supplémentaires*

## 4.PERMISSIONS D'ACCÈS

L'accès au module et à ses différentes sections est contrôlé par un système de permissions :

| Permission                 | Description                                | Par défaut |
|----------------------------|--|------------|
| <b>paramMenu</b>           | Accès au menu <b><i>InfraSWorkflow</i></b> | <b>Oui</b> |
| <b>paramInfraSWorkflow</b> | Accès aux paramètres spécifiques           | <b>Non</b> |
| <b>paramBkpRest</b>        | Accès à la sauvegarde et restauration      | <b>Non</b> |
| <b>use</b>                 | Utilisation des fonctionnalités du module  | <b>Non</b> |

|                         |                                       |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>paramExtraFields</b> | Gestion des attributs supplémentaires | <b>Non</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|

## 5.CONFIGURATION DES PERMISSIONS

Pour configurer les permissions des utilisateurs :

1. Accédez à **Accueil > Utilisateurs & Groupes**
2. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe à configurer
3. Cliquez sur l'onglet "**Permissions**"
4. Recherchez la section "**InfraWorkflow**"
5. Cochez les permissions appropriées
6. Enregistrez les modifications

**Important :** Seuls les administrateurs peuvent attribuer des permissions.

## 6.CONSEILS DE SÉCURITÉ

- N'accordez les permissions **paramInfraWorkflow** et **paramExtraFields** qu'aux administrateurs ou utilisateurs de confiance
- La permission **paramBkpRest** doit être réservée aux administrateurs système
- Utilisez les groupes d'utilisateurs pour simplifier la gestion des permissions
- Vérifiez régulièrement les permissions accordées

Revision #1

Created 2026-06-22 06:23:28 UTC by Fallinah

Updated 2026-06-22 06:23:43 UTC by Fallinah