

Onglet Serveur

La configuration du module est accessible depuis *Accueil > Configuration > Modules > UptoSign*. Elle est organisée en plusieurs onglets, détaillés ci-dessous.

The screenshot shows the 'CONFIGURATION SERVEUR' interface for UptoSign. It features a top navigation bar with tabs: 'Serveur', 'Paramètres UptoSign', 'Signataires internes', 'Modèles de documents', 'Distributeurs (1)', 'Distributeurs (2)', 'Automatisations', and 'À propos'. The 'Serveur' tab is active. Below the tabs, there's a section titled 'Configuration UptoSign' with instructions to save or restore parameters. A table lists configuration parameters: 'Choix du serveur à utiliser' (Server official (production)), 'Identifiant' (contact@infras.fr), 'Mot de passe' (masked), and 'Accepter les conditions générales UptoSign' (checked). A 'Tester la connexion' button is at the bottom right. A footer note mentions the need for signature acquisition from UptoSign and provides links for production and demo servers.

Paramètre	Valeur
Choix du serveur à utiliser Le serveur de production est le serveur officiel uptoSign. Si vous voulez réaliser des tests sans impacter votre quota de signature utilisez le serveur de démonstration.	Serveur officiel (production) ▼
Identifiant Votre adresse mail qui a été utilisée pour créer votre compte sur le serveur	contact@infras.fr
Mot de passe Le mot de passe associé à votre compte	*****
Accepter les conditions générales UptoSign En cochant la case suivante vous acceptez les Conditions Générales UptoSign (lien) et la politique de protection des données UptoSign (lien)	☒

Cet onglet configure la connexion au service UptoSign.

Choix du serveur :

- ☒ **Serveur officiel (production)** : c'est le serveur de production UptoSign. Les signatures effectuées sur ce serveur consomment votre quota.
- ☒ **Serveur de démonstration (gratuit)** : c'est un serveur de test. Les signatures effectuées sur ce serveur ne sont pas facturées, mais elles n'ont pas de valeur légale.

Identifiants :

- ☒ **Identifiant** : il s'agit de l'adresse e-mail utilisée pour créer votre compte sur le serveur UptoSign.
- ☒ **Mot de passe** : c'est le mot de passe associé à votre compte.
- ☒ **Acceptation des CGU** : vous devez accepter les Conditions Générales d'Utilisation d'UptoSign ainsi que la politique de protection des données, disponibles respectivement sur <https://www.uptosign.com/cgu/> et <https://www.uptosign.com/ppdp/>.

Après avoir renseigné vos identifiants, cliquez sur « **Tester la connexion** ». Si le compte n'existe pas encore, le module tente de le créer automatiquement. Si le mot de passe saisi est incorrect, des liens de réinitialisation et de création de compte sont proposés.

À noter — Ce même onglet permet également de sauvegarder l'ensemble des paramètres du module dans un fichier, et de les restaurer ultérieurement ; cette fonctionnalité est utile

lors d'une migration ou d'une réinstallation.

Revision #4

Created 2026-09-18 13:04:40 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-21 06:40:37 UTC by Fallinah