

Vocabulaire et concepts clés

Plateforme Agréée (PA) / PDP

Opérateur immatriculé par l'administration qui reçoit vos factures, les contrôle, les achemine au destinataire et vous transmet celles de vos fournisseurs. Le module se connecte à la PA par une API sécurisée (OAuth).

Facture électronique

Un fichier structuré, lisible par une machine. Le module produit deux formats :

- **CII** : un fichier XML seul (`<ref>_cii.xml`). Format recommandé.
- **Factur-X** : un PDF/A-3 qui contient le PDF habituel de la facture et le XML CII embarqué (`<ref>_facturx.pdf`). Exige que le format PDF de **Dolibarr** soit réglé sur PDF/A-3b (Accueil > Configuration > PDF).

Le fichier est stocké dans les « **Fichiers joints** » de la facture.

Profil

Niveau de détail du **XML** : MINIMUM, BASIC WL, BASIC, EN 16931,

EXTENDED : EXTENDED-CTC-FR.

Le module choisit le profil adapté ; le profil EXTENDED-CTC-FR est nécessaire pour certaines informations Chorus Pro.

Adresse de facturation électronique (identifiant de routage, BT-34 / BT-49)

Adresse à laquelle une facture est acheminée dans l'annuaire national. En France : le SIREN, ou « **SIREN_suffixe** » (le suffixe pouvant être un SIRET, un code service, un texte libre). Chaque tiers a

une adresse par défaut (déduite de son SIREN) et peut avoir des adresses spécifiques.

Annuaire

Répertoire national (norme AFNOR XP Z12-013) qui liste, pour chaque SIREN, les adresses de réception actives. Un destinataire absent de l'annuaire ou sans adresse active ne peut pas recevoir de facture électronique : l'envoi est rejeté avec une erreur de routage.

Flux

Chaque échange avec la PA (facture envoyée, facture reçue, statut de cycle de vie) est un flux identifié par un identifiant unique (`flow_id`). La page « **Flux échangés** » les liste.

Cycle de vie

Suite de statuts normalisés (codes 200 à 213) qui suivent une facture de son dépôt jusqu'à son paiement.

CDAR

Message normalisé par lequel le module envoie un statut de cycle de vie (par exemple « **Approuvée** », « **Refusée** », « **Encaissée** ») à la PA.

Mode réel / mode test

Le module fonctionne soit en bac à sable (identifiants de test, annuaire de test incomplet), soit en production (identifiants « réels »). Les identifiants sont stockés séparément pour les deux modes.

Revision #1

Created 2026-09-24 12:07:40 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-24 12:13:06 UTC by Fallinah