

02. PRÉREQUIS ET INSTALLATION

- [Prérequis et installation](#)

Prérequis et installation

1. PRÉREQUIS TECHNIQUES

Côté serveur

- **Dolibarr** : Version compatible (voir changelog)
- **PHP** : Version compatible avec votre Dolibarr
- **Extension PHP XML** : Obligatoire pour lire changelog.xml
- **Accès HTTPS depuis Internet** : Pour recevoir les webhooks Bridge
- **URL publique** : Votre Dolibarr doit être accessible depuis Internet

Compte Bridge

- Compte Bridge actif (<https://bridgeapi.io/>)
- Client ID et Client Secret générés
- Accès au tableau de bord Bridge

2. INSTALLATION DU MODULE

Étape 1 : Déploiement des fichiers

1. Téléchargez l'archive du module InfraS2Bridge
2. Décompressez l'archive
3. Placez le dossier `infras2bridge` dans `htdocs/custom/`
4. Vérifiez les permissions : le serveur web doit pouvoir lire les fichiers

Étape 2 : Activation du module

1. Connectez-vous à **Dolibarr** en tant qu'administrateur
2. Allez dans *Accueil* → *Configuration* → *Modules/Applications*
3. Recherchez "**InfraS2Bridge**" ou "**Bridge**"
4. Cliquez sur "**Activer**"

-> Le module créé automatiquement :

- Les tables de base de données nécessaires
- Les attributs supplémentaires sur les factures et devis
- Les entrées de menu
- La tâche planifiée

3. VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Élément	Chemin	Statut attendu
Module activé	<i>Configuration → Modules</i>	Activé
Extension XML	<i>Outil → InfraS-2 → InfraS2Bridge → Changelog</i>	Version affichée
Menu visible	<i>Menu Outils → InfraS-2 → InfraS2Bridge</i>	Menu présent
Attributs factures	<i>Configuration → Attributs supplémentaires → Factures</i>	bridge_payment_link, bridge_payment_qr

4.ACCÈS AU MODULE

Une fois installé, le module est accessible via :

- *Menu Outils → InfraS-2 → InfraS2Bridge*
 - Changelog / Support
 - Paramètres
- *Menu Banque → InfraS2Bridge*
 - Liste des liens de paiement
- **Onglets sur les factures** (après configuration)