

Gestion du clé API

Cette section permet de gérer la ou les clés API SMTP2GO propres à ce sous-compte c'est-à-dire les clés qui permettent d'envoyer des e-mails ou d'appeler l'API SMTP2GO au nom de ce sous-compte spécifiquement, indépendamment de la clé API du compte principal.

CLÉ API DU SOUS-COMPTÉ				
Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Fantasma	api-0940330E4BDA*****	allowed	Endpoints autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèse, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité

Le tableau liste, pour chaque clé existante : sa description, sa valeur (masquée par défaut), son statut, les points de terminaison endpoints) autorisés et sa limitation d'envoi personnalisée le cas échéant.

Créer une clé API :

CLÉ API DU SOUS-COMPTÉ				
Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Fantasma	api-0940330E4BDA*****	allowed	Endpoints autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèse, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité

Créer une clé API

Description

Statut de la clé

Endpoints autorisés

Limitation d'envoi personnalisée

Pool d'IP dédiées (ID)

Activer le suivi des ouvertures

Activer le suivi des clics

Activer l'archivage des e-mails

Activer le pied de page de désinscription

E-mail d'audit

Notifications de rebond

Autorisée

Envoi d'e-mail

from

Créer

Annuler

Cliquer sur « Créer une clé API ». Le formulaire comporte les champs suivants :

- **Description** : texte libre permettant d'identifier la clé.
- **Statut de la clé** : Autorisée / Bloquée / Bac à sable (sandbox).
- **Endpoints autorisés** : liste à sélection multiple des routes de l'API SMTP2GO que cette clé est autorisée à appeler (par exemple « **Envoi d'e-mail** », « **Statistiques : cycle de facturation** »...). Si aucun endpoint n'est sélectionné, la route « **Envoi d'e-mail** » (/email/send) est retenue par défaut SMTP2GO refuse en effet une clé sans aucune autorisation.
- **Limitation d'envoi personnalisée (case à cocher)** : si cochée : affiche un nombre d'e-mails maximum et une période, comme pour un utilisateur SMTP.
- **Pool d'IP dédiées (ID)** : identifiant numérique optionnel.
- **Suivi des ouvertures / Suivi des clics / Archivage des e-mails** : cases à cocher : avec la même signification que pour un utilisateur SMTP.

- **Pied de page de désinscription (case à cocher « Activer le pied de page de désinscription »)** : si cochée : affiche un pied de page HTML et un pied de page texte.
- E-mail d'audit (optionnel).
- **Notifications de rebond** : « **from** » par défaut, « **drop** », ou une adresse e-mail dédiée.

Valider avec le bouton « **Créer** ».

IMPORTANT : SMTP2GO ne communique la valeur complète de la clé API qu'une seule fois, au moment de sa création. Le module la conserve chiffrée en base **Dolibarr** afin de pouvoir ensuite la modifier, la supprimer ou (en interne) l'utiliser pour interroger l'API en son nom.

Si cet enregistrement local venait à être perdu (purge manuelle de la base, restauration partielle...) alors que la clé existe toujours côté SMTP2GO, le module ne pourra plus la retrouver ni la gérer : il faudrait alors la recréer, puis supprimer l'ancienne directement depuis le tableau de bord SMTP2GO.

Consulter la valeur d'une clé API :

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Fitatanana	api-864c330e4b0a*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèse, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC6887EAF1B043F296FDB036B3E0FB03	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

Dans la colonne « **Clé API** », la valeur est affichée masquée par défaut (seuls les 8 premiers caractères sont visibles, le reste est remplacé par des astérisques). Une icône « œil » permet d'afficher la valeur complète en clair lorsque celle-ci est disponible localement (c'est-à-dire pour toute clé créée ou synchronisée depuis **Dolibarr** et dont le secret n'a pas été perdu).

Modifier ou supprimer une clé API

CLÉ API DU SOUS-COMPTES

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filtanana	api-094033DE4BD*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèses, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC887EAF1B0*****	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

Modifier la clé API

Description

DolibarrS

Statut de la clé

Autorisée

Endpoints autorisés

Envoi d'e-mail

Sous-comptes : création

Sous-comptes : fermeture

Sous-comptes : modification

Sous-comptes : réouverture

Sous-comptes : recherche

Sous-comptes : consommation SMS

Sous-comptes : consommation d'e-mails

Limitation d'envoi personnalisée

☐

Pool d'IP dédiées (ID)

Activer le suivi des ouvertures

☒

Activer le suivi des clics

☒

Activer l'archivage des e-mails

☒

Activer le pied de page de désinscription

☐

E-mail d'audit

contact@infras.fr

Notifications de rebond

from

EnregistrerAnnuler

MON SOUS-COMPTES : INFRASS

Retour à la liste des sous-comptes

CLÉ API DU SOUS-COMPTES

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filtanana	api-094033DE4BD*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèses, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC887EAF1B0*****	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

CYCLE DE FACTURATION

Supprimer la clé API

☐ Voulez-vous vraiment supprimer la clé API du sous-compte « Infrac » ? Cette action est irréversible.

OuiNon

Les actions « **Modifier** » (crayon) et « **Supprimer** » (corbeille) ne sont proposées que pour les clés « **gérables** » depuis **Dolibarr**, c'est-à-dire celles dont la valeur complète est connue localement. Pour une clé créée directement depuis l'interface SMTP2GO, ou dont le secret local a été perdu, seule une icône d'information « **Clé non gérable depuis Dolibarr** » est affichée : la gestion de cette clé doit alors se faire depuis le tableau de bord SMTP2GO.

Synchroniser les clés API du sous-compte

CLÉ API DU SOUS-COMPTES

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filtanana	api-094033DE4BD*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèses, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC887EAF1B043F296FD803683E0FBD3	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

Le bouton « **Synchroniser les clés API du sous-compte** » récupère la liste des clés existantes côté SMTP2GO pour ce sous-compte et met à jour le miroir local :

- Les clés déjà connues localement (reconnues par leur valeur en clair : ou à défaut par leur description si SMTP2GO ne renvoie qu'une valeur masquée) sont mises à jour ;
- Les clés inconnues localement sont créées en miroir : avec la valeur (éventuellement masquée) renvoyée par SMTP2GO. Un message récapitule le nombre de clés mises à jour et, le cas échéant, le nombre de clés ignorées (lorsque SMTP2GO ne renvoie aucune valeur exploitable pour les identifier).

Revision #2

Created 2026-08-28 08:28:57 UTC by Fallinah

Updated 2026-08-28 09:22:22 UTC by Fallinah