

# 03. PERMISSIONS ET DROITS D'ACCÈS

- [Permissions](#)

# Permissions

**InfraSFiles** définit quatre permissions propres. Elles ne concernent que l'**administration** du module : l'utilisation quotidienne (générer un PDF, ouvrir l'onglet, envoyer un email) repose sur les **droits natifs** de chaque objet, décrits au point 5.

## 1.PERMISSION « VOIR LE MENU DES PARAMÈTRES »

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | paramMenu                                                                                                                           |
| Description | Affiche l'entrée <i>InfraSFiles</i> dans le menu <i>Outils &gt; InfraS</i> et donne accès aux pages Changelog / Support et À propos |
| Par défaut  | ✓ <b>OUI</b> (permission par défaut)                                                                                                |

## 2.PERMISSION « MODIFIER LES PARAMÈTRES DU MODULE »

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | paramInfraSFiles                                                                                                                           |
| Description | Permet d'ouvrir la page <i>Paramètres InfraS</i> et de modifier la configuration : activation des documents, options, modèles de documents |
| Par défaut  | ✗ <b>NON</b>                                                                                                                               |

## 3.PERMISSION « SAUVEGARDER / RESTAURER LES PARAMÈTRES DU MODULE »

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Code        | paramBkpRest                                                              |
| Description | Affiche le bloc Sauvegarder / Restaurer en haut de la page des paramètres |
| Par défaut  | ✗ <b>NON</b>                                                              |

## 4.PERMISSION « TÉLÉCHARGER TOUS LES FICHIERS DU MODULE »

|             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | read                                                                                                                                                                                                                                 |
| Description | Autorise le téléchargement de <b>tous</b> les fichiers produits par le module (bons de prélèvement, inventaires...) <b>sans</b> le droit de lecture natif de chaque objet. Donne aussi accès au fichier de sauvegarde des paramètres |
| Par défaut  | <b>X NON</b>                                                                                                                                                                                                                         |

**À réserver aux administrateurs.** Sans cette permission, chaque fichier exige le droit de lecture natif de son objet : c'est le fonctionnement normal et recommandé. Cette permission ne sert qu'à un profil technique qui doit pouvoir tout consulter.

## 5.DROITS NATIFS UTILISÉS AU QUOTIDIEN

Pour les utilisateurs, **InfraSFiles** ne crée aucun droit supplémentaire : il applique les droits que **Dolibarr** définit déjà pour chaque objet.

| Document                           | Voir l'onglet, télécharger les fichiers            | Générer / supprimer un PDF, envoyer par email                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bons de prélèvement et de virement | Prélèvements > <b>Lire les bons de prélèvement</b> | Prélèvements > <b>Créer / modifier les bons de prélèvement</b> |
| Inventaires                        | Stocks > <b>Lire les stocks</b>                    | Stocks > <b>Créer / modifier les stocks</b>                    |

Concrètement : un utilisateur qui peut consulter un bon de prélèvement peut voir et télécharger ses bordereaux ; un utilisateur qui peut le créer ou le modifier peut aussi générer, supprimer et envoyer les bordereaux. Un fichier est toujours protégé par le droit de **son** objet : le droit d'écriture sur les bons ne permet pas de supprimer une feuille de comptage d'inventaire, et inversement.

## 6.CONFIGURATION DES PERMISSIONS

Accès : Accueil > Utilisateurs & Groupes > [Utilisateur ou Groupe] > Permissions

Rechercher « **Documents et emails** » (ou « **InfraSFiles** ») dans la liste des modules.