

Chapitre 3 : Options des en-têtes de document



- **Laisser la première page vide :** seuls l'en-tête et le pied de page restent visibles sur la première page (devis, commandes, contrats, factures). N'apparaît que dans un contexte particulier de page de garde.
- **Nom de base des fichiers de configuration pour les en-têtes spécialisés :** doit correspondre à un fichier PHP enregistré dans un module ayant l'option **« models »** activée. Ordre d'utilisation : en-tête spécifique au document, puis en-tête global, puis en-tête standard ***InfraSPackPlus***.
- **Activer un en-tête réduit après la première page :** bascule sur un en-tête condensé à partir de la 2e page. Force automatiquement à Oui si l'option *« Déplacer les informations de l'en-tête sous les adresses »* (ci-dessous) est activée.
- Mention à ajouter au titre des factures en cas d'acompte (ex. « Solde » donne « Facture Solde », « Finale » donne « Facture Finale »).
- Couleur du texte à appliquer à l'en-tête du document : titre, dates, références.
- **Déplacer les informations de l'en-tête sous les blocs d'adresses :** déplace titre/référence, dates, références client, documents liés, etc. sous les blocs d'adresses émetteur/destinataire. Force automatiquement l'en-tête réduit (ci-dessus) et désactive l'affichage du numéro client dans l'en-tête. *Conditionne l'affichage des réglages suivants.*

- **Hauteur de l'espace supplémentaire entre le bloc d'adresses et les informations de l'en-tête (visible seulement si l'option ci-dessus est active) :** un minimum de 4 mm est déjà prévu par défaut.
- Coefficient de taille de police du titre du document, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur de la taille de police du titre (***visible seulement si l'option « Déplacer... » ci-dessus est désactivée***).
    - Aligner les informations de l'en-tête sur la gauche (même condition).
    - Afficher le nom du créateur du document dans l'en-tête (même condition).
- **Afficher les dates du document sur des lignes séparées :** force un retour à la ligne entre chaque date de l'en-tête.
- Afficher les dates du document en gras.
- Couleur de la date d'échéance des factures (***visible seulement si « dates sur lignes séparées » est actif***).
- Afficher la date de création des commandes fournisseurs.
- Afficher la référence client comme référence du document dans les devis.
- Masquer la date des objets liés au document - seuls type et référence des documents liés apparaissent.
- Afficher les devis dans la liste des objets liés (si le module Propositions commerciales est actif).
- Afficher les commandes dans la liste des objets liés (si le module Commandes est actif). Conditionne l'apparition de :
    - Afficher les références clients des commandes dans la liste des objets liés.
- Afficher les bons de livraison (expéditions) dans la liste des objets liés (si le module Expéditions est actif).
- Afficher les contrats dans la liste des objets liés (si le module Contrats est actif).
- Afficher les fiches d'intervention dans la liste des objets liés (si le module Fiches d'intervention est actif).
- Afficher les projets dans la liste des objets liés (si le module Projets est actif). Conditionne :
    - Afficher la description des projets en plus de leur référence.



- Masquer les libellés « Émetteur » et « Adresse à ».
- Supprimer le cadre et les informations concernant l'émetteur de l'en-tête.
- **Style du cadre d'adresse émetteur** (***visible seulement si le cadre émetteur n'est pas masqué, ou si un en-tête spécial l'exige***) : épaisseur, style et couleur de la bordure (ligne continue, pointillés égaux, pointillés inégaux ou ligne discontinue inégale, avec opacité réglable), couleur et opacité du fond, couleur du texte.
- Afficher les informations société dans l'en-tête des fiches produit (si le module Produits est actif).
- Afficher le numéro client (devis, commandes, fiches d'intervention, contrats, bons de livraison, factures).
- Afficher le numéro client dans l'en-tête sous la référence client, sinon dans le cadre destinataire (visible seulement ***si l'option ci-dessus est active et que « Déplacer les informations de l'en-tête sous les adresses » est désactivée*** - cette dernière force ce réglage à Non quand elle est activée).
- Afficher le code comptable client (mêmes documents).
- Afficher le code comptable client dans l'en-tête sous la référence client, sinon dans le cadre destinataire.
- Afficher la date d'ouverture du projet associé dans les notes des Ordres de Fabrication - s'applique au modèle de commande client.
- Afficher les informations concernant le commercial dans les notes.
- Afficher le nom du commercial en gras.
- Dans les fiches d'intervention, afficher les notes dans un tableau indépendant sous celui des consommations.
- Longueur de la marque de pliage à droite et à gauche de chaque page (0 = masquée).
- **Position minimum, en hauteur, de l'en-tête du tableau :** utile pour la gestion des enveloppes à fenêtre ; toute valeur inférieure à 60 mm est automatiquement recalée à 60 mm.
- Position en X du coin supérieur gauche du cadre d'adresse destinataire, depuis la marge droite.

- Position en Y du coin supérieur gauche du cadre d'adresse destinataire, depuis la marge haute.

> Cliquez sur « **Modifier** » après toute saisie qui ne s'enregistre pas automatiquement dans ce bloc.

Revision #3
Created 2026-07-29 12:03:36 UTC by Fallinah
Updated 2026-10-13 04:40:48 UTC by Fallinah