

Chapitre 3 : Options des en-têtes de document

PACK D'ÉDITION INFRA - PARAMÈTRES INFRA

Retour à la liste des modules

Paramètres Dolibarr

Paramètres InfraS

Images

Adresses

Attributs Supplémentaires

Mentions complémentaires

Notes Publiques

Options avant génération

À propos

Changelog / Support

Sauvegarder / Restaurer l'ensemble des paramètres du module InfraSPackPlus (après une restauration rafraîchissez la page (F5) pour visualiser le résultat)

SauvegarderRestaurer

OPTIONS DE GESTION DU COMPORTEMENT DES FONCTIONS D'IMPRESSION

OPTIONS DE L'APPARENCE GÉNÉRALE DES DOCUMENTS

OPTIONS DES EN-TÊTES DE DOCUMENT

N°	Description	État / Valeur	
ATTENTION ! Cliquez sur le bouton 'Modifier' après tout changement !			
1	Laisser la première page vide ==> seuls l'en-tête et le pied de page seront visibles (actif pour les : Devis et Devis sans total ; Commandes, Commande avec code-barres et Proforma ; Contrats ; Factures)	☐	Modifier
2	Nom servant de base au(x) fichier(s) de configuration pour les en-têtes spécialisés (ce doit être un fichier PHP préalablement enregistré dans un module ayant l'option 'models' activée). Un en-tête global (indifférencié quelque soit le type de document) devra être nommé 'ValeurDuParamètre.pdf.head.php', dans le répertoire 'core/modules/specialhead/doc/' du module. Un en-tête spécifique à un type de document (proposale, commande facture, etc.) devra être nommé 'ValeurDuParamètre_TypeDuDocument.pdf.head.php', dans le répertoire 'core/modules/TypeDuDocument/doc/' du module. L'utilisation se fera dans cet ordre : en-tête spécifique au type de document généré puis en-tête global et enfin en-tête standard InfraSPackPlus		
3	Activer un en-tête réduit après la première page ATTENTION ! Modifiable uniquement si les informations de l'en-tête NE SONT PAS déplacées sous les blocs d'adresses	☒	
4	Mention (ou clé de traduction) à ajouter au titre des factures en cas de présence d'acompte (exemple : 'Solde' pour avoir comme titre 'Facture Solde', 'Finale' pour 'Facture Finale', etc...)		
5	Couleur du texte à appliquer à l'en-tête du document (le code couleur RVB actuel est : 25, 5, 45)		
6	Déplacer les informations de l'en-tête sous les blocs d'adresses (titre et référence du document, dates, références client, documents liés, etc...)	☐	
7	Coefficient de taille de police du titre du document ==> doit être comprise entre 0,1 et 3	2	
8	Aligner les informations de l'en-tête sur la gauche	☐	
9	Afficher le nom du créateur du document dans l'entête	☐	
11	Afficher les dates du document sur des lignes séparées	☒	
12	Afficher les dates du document en gras	☒	
13	Couleur de la date d'échéance des factures (le code couleur RVB actuel est : 228, 117, 9)		
14	Afficher la date de création des commandes fournisseurs	☐	
15	Afficher la référence client comme référence du document dans les devis / Propositions commerciales	☐	
16	Masquer la date des objets liés au document (seule le type et la référence apparaitront)	☒	
17	Afficher les devis / propositions commerciales dans la liste des objets liés	☒	
18	Afficher les commandes dans la liste des objets liés	☒	
19	Afficher les références clients des commandes dans la liste des objets liés (entre parenthèses)	☐	
20	Afficher les bons de livraison (expéditions) dans la liste des objets liés	☒	
21	Afficher les contrats dans la liste des objets liés	☒	
22	Afficher les fiches d'interventions dans la liste des objets liés	☒	
23	Afficher les projets dans la liste des objets liés	☐	

- **Laisser la première page vide** : seuls l'en-tête et le pied de page restent visibles sur la première page (devis, commandes, contrats, factures). N'apparaît que dans un contexte particulier de page de garde.
- **Nom de base des fichiers de configuration pour les en-têtes spécialisés** : doit correspondre à un fichier PHP enregistré dans un module ayant l'option « **models** » activée. Ordre d'utilisation : en-tête spécifique au document, puis en-tête global, puis en-tête standard **InfraSPackPlus**.
- **Activer un en-tête réduit après la première page** : bascule sur un en-tête condensé à partir de la 2e page. Force automatiquement à Oui si l'option « *Déplacer les informations de l'en-tête sous les adresses* » (ci-dessous) est activée.
- Mention à ajouter au titre des factures en cas d'acompte (ex. « Solde » donne « Facture Solde », « Finale » donne « Facture Finale »).
- Couleur du texte à appliquer à l'en-tête du document : titre, dates, références.
- **Déplacer les informations de l'en-tête sous les blocs d'adresses** : déplace titre/référence, dates, références client, documents liés, etc. sous les blocs d'adresses émetteur/destinataire. Force automatiquement l'en-tête réduit (ci-dessus) et désactive l'affichage du numéro client dans l'en-tête (voir plus bas). *Conditionne l'affichage des réglages suivants.*

- **Hauteur de l'espace supplémentaire entre le bloc d'adresses et les informations de l'en-tête (visible seulement si l'option ci-dessus est active)** : un minimum de 4 mm est déjà prévu par défaut.
- Coefficient de taille de police du titre du document, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur de la taille de police du titre (**visible seulement si l'option « Déplacer... » ci-dessus est désactivée**).
 - Aligner les informations de l'en-tête sur la gauche (même condition).
 - Afficher le nom du créateur du document dans l'en-tête (même condition).
- **Afficher les dates du document sur des lignes séparées** : force un retour à la ligne entre chaque date de l'en-tête.
- Afficher les dates du document en gras.
- Couleur de la date d'échéance des factures (**visible seulement si « dates sur lignes séparées » est actif**).
- Afficher la date de création des commandes fournisseurs.
- Afficher la référence client comme référence du document dans les devis.
- Masquer la date des objets liés au document - seuls type et référence des documents liés apparaissent.
- Afficher les devis dans la liste des objets liés (si le module Propositions commerciales est actif).
- Afficher les commandes dans la liste des objets liés (si le module Commandes est actif). Conditionne l'apparition de :
 - Afficher les références clients des commandes dans la liste des objets liés.
- Afficher les bons de livraison (expéditions) dans la liste des objets liés (si le module Expéditions est actif).
- Afficher les contrats dans la liste des objets liés (si le module Contrats est actif).
- Afficher les fiches d'intervention dans la liste des objets liés (si le module Fiches d'intervention est actif).
- Afficher les projets dans la liste des objets liés (si le module Projets est actif). Conditionne :
 - Afficher la description des projets en plus de leur référence.

25

Masquer les libellés "Émetteur" et "Adressé à"

26

Supprimer le cadre et les informations concernant l'émetteur de l'en-tête (ces informations seront obligatoirement disponibles dans le pied de page)

27

Épaisseur de la bordure du cadre d'adresse émetteur => doit être comprise entre 0,1 et 5

0,1 mm

28

Style de la bordure du cadre d'adresse émetteur :

Ligne continue

Pointillés égaux

Pointillés inégaux

Ligne discontinue inégale

29

Couleur de la bordure du cadre d'adresse émetteur (le code couleur RVB actuel est : '88, 88, 88')

30

Opacité de la bordure du cadre d'adresse émetteur

30 %

31

Couleur de fond du cadre d'adresse émetteur (le code couleur RVB actuel est : '88, 88, 88')

32

Opacité du fond du cadre d'adresse émetteur

30 %

33

Couleur du texte à appliquer dans le cadre d'adresse émetteur (le code couleur RVB actuel est : '88, 88, 88')

34

Épaisseur de la bordure du cadre d'adresse destinataire => doit être comprise entre 0,1 et 5

0,1 mm

35

Style de la bordure du cadre d'adresse destinataire :

Ligne continue

Pointillés égaux

Pointillés inégaux

Ligne discontinue inégale

36

Couleur de la bordure du cadre d'adresse destinataire (le code couleur RVB actuel est : '255, 255, 255')

37

Opacité de la bordure du cadre d'adresse destinataire

30 %

38

Couleur de fond du cadre d'adresse destinataire (le code couleur RVB actuel est : '255, 255, 255')

39

Opacité du fond du cadre d'adresse destinataire

30 %

40

Couleur du texte à appliquer dans le cadre d'adresse destinataire (le code couleur RVB actuel est : '25, 5, 45')

41

Afficher les informations société dans l'en-tête des fiches produit

42

Afficher le numéro client dans les documents de la chaîne des ventes (devis, commandes, fiches d'intervention, contrats, bons de livraison, factures client)

44

Afficher le code comptable client dans les documents de la chaîne des ventes (devis, commandes, fiches d'intervention, contrats, bons de livraison, factures client)

46

Afficher la date d'ouverture du projet associé dans les notes des Ordres de Fabrication (OF) => modèle de commande client

47

Afficher les informations concernant le commercial dans les notes

49

Dans les fiches d'intervention afficher les notes (saisies sur le document) dans un tableau indépendant sous celui des consommations de pièces / services

50

Longueur de la marque de pliage à droite et à gauche de chaque page => doit être comprise entre 0 (masquée) et 10

0 mm

51

Position minimum (en hauteur) de l'en-tête du tableau (permet d'augmenter la taille de l'en-tête de la première page => utile pour la gestion des enveloppes à fenêtre)

60 mm

52

Position en x (largeur) du coin supérieur gauche du cadre d'adresse destinataire (à partir de la marge droite de la page)

70 mm

53

Position en y (hauteur) du coin supérieur gauche du cadre d'adresse destinataire (à partir de la marge haute de la page)

40 mm

- Masquer les libellés « Émetteur » et « Adresse à ».
- Supprimer le cadre et les informations concernant l'émetteur de l'en-tête.
- **Style du cadre d'adresse émetteur (*visible seulement si le cadre émetteur n'est pas masqué, ou si un en-tête spécial l'exige*)** : épaisseur, style et couleur de la bordure (ligne continue, pointillés égaux, pointillés inégaux ou ligne discontinue inégale, avec opacité réglable), couleur et opacité du fond, couleur du texte.
- Afficher les informations société dans l'en-tête des fiches produit (si le module Produits est actif).
- Afficher le numéro client (devis, commandes, fiches d'intervention, contrats, bons de livraison, factures).
- Afficher le numéro client dans l'en-tête sous la référence client, sinon dans le cadre destinataire (visible seulement *si l'option ci-dessus est active et que « Déplacer les informations de l'en-tête sous les adresses » est désactivée* - cette dernière force ce réglage à Non quand elle est activée).
- Afficher le code comptable client (mêmes documents).
- Afficher le code comptable client dans l'en-tête sous la référence client, sinon dans le cadre destinataire.
- Afficher la date d'ouverture du projet associé dans les notes des Ordres de Fabrication - s'applique au modèle de commande client.
- Afficher les informations concernant le commercial dans les notes.
- Afficher le nom du commercial en gras.
- Dans les fiches d'intervention, afficher les notes dans un tableau indépendant sous celui des consommations.
- Longueur de la marque de pliage à droite et à gauche de chaque page (0 = masquée).
- **Position minimum, en hauteur, de l'en-tête du tableau** : utile pour la gestion des enveloppes à fenêtre ; toute valeur inférieure à 60 mm est automatiquement recalée à 60 mm.
- Position en X du coin supérieur gauche du cadre d'adresse destinataire, depuis la marge droite.

- Position en Y du coin supérieur gauche du cadre d'adresse destinataire, depuis la marge haute.

Cliquez sur « **Modifier** » après toute saisie qui ne s'enregistre pas automatiquement dans ce bloc.

Revision #2

Created 2026-07-29 12:03:36 UTC by Fallinah

Updated 2026-07-29 12:44:06 UTC by Fallinah