Installation et Activation

1.MÉTHODE RECOMMANDÉE

1. Utilisez de préférence l'outil de déploiement des modules externes de ***Dolibarr***
2. Accédez à **Configuration → Modules/Applications → Déployer/Installer module externe**
3. Téléversez le fichier ZIP du module
4. Suivez les instructions à l'écran

2.INSTALLATION MANUELLE

Si vous préférez l'installation manuelle :

1. Décompressez l'archive du module
2. Placez le répertoire `infraspackplus` dans : *htdocs/custom/infraspackplus/*
3. Assurez-vous que les permissions soient correctes (lecture pour le serveur web)

3.ACTIVATION DU MODULE

Étape	Action
1	Accédez à **Configuration → Modules/Applications**
2	Recherchez "***InfraSPackPlus***" dans la liste des modules
3	Cliquez sur le bouton **"Activer"**
4	Attendez la fin du processus d'activation

> **Il est IMPÉRATIF de désactiver puis réactiver le module** pour appliquer les modifications nécessaires.

Procédure de réactivation :

1. Configuration → Modules/Applications
2. Localisez ***InfraSPackPlus***
3. Cliquez sur **"Désactiver"**
4. Attendez la confirmation

5. Cliquez sur **"Activer"**

Cette opération permet de:

Fichiers

- Copier des nouvelles polices de caractères
- Créer des répertoires nécessaires
- Synchroniser des fichiers système

Base de données

- Mettre à jour des tables
- Migrer des données, si nécessaire
- Créer des dictionnaires

Paramètres

- Restaurer automatiquement des paramètres sauvegardés
- Appliquer des configurations
- Initialiser des constantes

Sécurité

- Vérifier des permissions
- Valider l'intégrité de la base de données
- Sauvegarder automatiquement les paramètres du module

4.VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Pour vérifier que le module est correctement installé :

1. Accédez au menu **Outils**
2. Vérifiez la présence du sous-menu **InfraS**
3. Cliquez sur **InfraS → InfraSPackPlus**
4. Vous devriez voir le menu de configuration du module

Revision #4
Created 2026-02-16 13:58:26 UTC by Fallinah
Updated 2026-10-06 13:11:37 UTC by Fallinah