

# 7. SAUVEGARDE ET RESTAURATION

- [Sauvegarde et Restauration](#)

# Sauvegarde et Restauration

Le module intègre un **système complet de sauvegarde/restauration** des paramètres pour faciliter la migration, la réinstallation ou la duplication des configurations.

## 1. TYPES DE SAUVEGARDES

### SAUVEGARDE AUTOMATIQUE :

- Le module effectue automatiquement une sauvegarde des paramètres lors de sa désactivation.
- Cette sauvegarde est stockée dans le **répertoire d'administration des documents**.

### SAUVEGARDE MANUELLE :

- Aller dans **Outils → InfraS → Paramètres généraux**
- Cliquer sur le bouton "Sauvegarder"
- Un fichier de sauvegarde est téléchargé

## 2. RESTAURATION :

- Aller dans **Outils → InfraS → Paramètres généraux**
- Cliquer sur le bouton "Restaurer"
- Sélectionner le fichier de sauvegarde
- Valider
- Rafraîchir la page (F5) pour visualiser le résultat

**Attention :** La restauration écrase **tous les paramètres actuels** du module. Une copie de sécurité de la configuration actuelle est automatiquement créée avant la restauration, mais il est recommandé de faire une sauvegarde manuelle préalable.

## 3. CONTENU DE LA SAUVEGARDE :

Ce qui EST sauvegardé :

- Tous les paramètres du module (onglets "Dolibarr" et "Généraux")
- Configuration des catégories de produits
- Préfixes et codes personnalisés
- Choix d'affichage et masquage des éléments
- Configuration des taux de marque

- Entrepôt par défaut
- Mode de recherche et options avancées
- Tous les réglages de permissions et droits

Ce qui N'est PAS sauvegardé :

- **X** Les données de consommation (historique des consommations de stock)
- **X** Les projets et leur contenu
- **X** Les mouvements de stock générés
- **X** Les liaisons entre éléments et projets

**Note :** Seule la *configuration* du module est sauvegardée, pas les *données opérationnelles*.