

Onglet Compte

La configuration du module est organisée en quatre onglets accessibles depuis la fiche du module (icône d'engrenage dans la liste des modules) :

- **Compte** : connexion au serveur d'OCR.
- **Réglages** : paramètres généraux d'import et nommage des fichiers.
- **Partage (import distant)** : import automatique depuis un dossier réseau.
- **Import des lignes** : extraction détaillée des lignes de facture.

CONFIGURATION DU MODULE SCANINVOICES

Retour à la liste des modules

M Compte Réglages Partage (import distant) Import des lignes À propos

Page de configuration du module Scaninvoices

Dolibarr IP: 135.125.19.166

Paramètre	Valeur
Adresse de votre serveur d'ocr (https://ocr.cap-rel.fr) Entrez ici l'adresse de votre serveur d'OCR. Note : le serveur ocr.cap-rel.fr vous offre l'analyse de 5 documents chaque mois.	https://ocr.cap-rel.fr
Adresse mail Adresse mail de votre compte sur le serveur d'ocr	contact@infras.fr
Mot de passe du webservice (mini 6 caractères) Si vous avez déjà un compte, mettez le mot de passe correspondant à votre adresse email ci-dessus. Si vous n'avez pas de compte il sera créé et ce mot de passe lui sera affecté.	*****

Vérifier la connexion

C'est l'onglet d'accueil de la configuration. Il sert à connecter votre **Dolibarr** au serveur d'OCR qui va analyser les PDF.

Paramètre	Description
Adresse du serveur d'OCR	URL du serveur. Par défaut https://ocr.cap-rel.fr , qui offre 5 analyses gratuites par mois. Vous pouvez aussi pointer vers un serveur auto-hébergé.
Adresse mail	Courriel du compte sur le serveur d'OCR. Reprend par défaut l'adresse mail de la société configurée dans Dolibarr.
Mot de passe du webservice	Au moins 6 caractères. Si l'adresse mail n'a pas encore de compte, il sera créé avec ce mot de passe. Si le compte existe déjà avec un autre mot de passe, un lien de réinitialisation s'affiche.

Après avoir saisi ces trois champs, cliquez sur « **Vérifier la connexion** ». Le module tente de se connecter, crée le compte si besoin, et enregistre automatiquement la clé d'API. Un message vert confirme la réussite.

L'adresse IP publique de votre serveur **Dolibarr** est affichée en haut de la page : conservez-la pour échanger avec le support en cas de problème de connexion.

Revision #2

Created 2026-09-22 05:04:18 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-22 05:40:45 UTC by Fallinah