

ONGLET « CODE NAF »

Paramètres pour la liste des codes NAF

Ces réglages contrôlent la lecture du fichier CSV fourni avec le module (install/data/codenaf.csv), utilisé pour alimenter le dictionnaire des codes NAF (activités).

CONFIGURATION DU MODULE "SIRENE" Retour à la liste des modules

Sirene RNA **Code NAF** Dictionnaires À propos / Support Fichier de log

PARAMÈTRES POUR LA LISTE DES CODES NAF

Paramètres	Description	Valeur
Séparateur CSV	Séparateur de champs utilisé dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	:
Caractères d'encadrement CSV	Caractères d'encadrement de texte utilisés dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	"
Caractères d'échappement CSV	Caractères d'échappement utilisés dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	\

[Modifier](#) [Recharger le fichier des Codes NAF](#)

- **Séparateur CSV** : séparateur de champs utilisé dans le fichier CSV. Valeur par défaut : « ; ».
- **Caractère d'encadrement CSV** : caractère d'encadrement de texte utilisé dans le fichier CSV. Valeur par défaut : « " ».
- **Caractère d'échappement CSV** : caractère d'échappement utilisé dans le fichier CSV. Valeur par défaut : « \ ».

Deux boutons sont proposés en bas de formulaire :

- **Bouton « Modifier »** : enregistre les 3 réglages ci-dessus (séparateur, encadrement, échappement) sans recharger le fichier CSV.
- **Bouton « Recharger le fichier des Codes NAF »** : relit entièrement le fichier CSV fourni avec le module, avec les 3 réglages ci-dessus, et réimporte les codes NAF dans le dictionnaire ; un message indique le nombre de codes NAF ajoutés.

Cette action n'enregistre pas les 3 réglages de format CSV si vous les avez modifiés dans le même envoi de formulaire (utilisez d'abord « Modifier » pour les sauvegarder, puis « Recharger le fichier des Codes NAF » séparément si nécessaire).